

Установка и настройка системы Dr.Web Enterprise Suite в составе программно-аппаратного комплекса Dr.Web Office Shield





## Вариант 1.

## Установка с использованием консоли Dr.Web Enterprise Suite

1. Необходимо открыть папку на **Dr.Web Office Shield**, содержащую файлы, необходимые для установки компонентов **Dr.Web Enterprise Suite**. Адрес папки по умолчанию – \\192.168.1.100\public

Внимание! После настройки Dr.Web Office Shield данный адрес может измениться.

Run	<u>?×</u>
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
Open:	(\192.168.1.100\public
	OK Cancel <u>B</u> rowse
🖸 🥘 📔	gublic on APPLIANCE (19

2. Из открывшейся папки необходимо скопировать на рабочий стол либо в иное место на локальном компьютере файл:

drweb-esuite-rel-444-200804270-console-windows.exe и запустить его на выполнение.





3. Запуск консоли Dr.Web Enterprise Suite может быть осуществлен из меню Пуск.



Логин по умолчанию – admin, пароль – root. В качестве адреса сервера необходимо указать адрес Dr.Web Office Shield – по умолчанию 192.168.1.100

🔘 Dr.Web® Enl	terprise Console					_ 0	×
Файл Админи	истрирование По	иощь					
l C	* • •						
🏝 Группы стан	нций		C C C	н Создать группу Создать станци Эсе сетевые ини	Ничего не выбр ю сталляции	ано	
	Регистрац Имя: Пароль: Сервер:	ия admin 192.168.1.100			× 	м	
			V Perv	истрация	🗙 Отмена		
Группа Станция							-
ПИ	0 0	0	Bt	ыбор Dr.Web®	Enterprise Serve	er	

4. Установку компонентов Dr.Web Enterprise Suite можно осуществлять через пункты меню Администрирование – «Сканер сети» либо, если известен адрес сети, «Установка по сети».

В первом случае после завершения сканирования сети необходимо для станции, на которую будет производиться установка, выбрать действие «Установить Dr.Web Enterprise Agent».



**Внимание!** В том случае, если в сети, в которой производится установка Dr.Web Enterprise Suite, отсутствует доменная организация, необходимо на каждый компьютер, на который производится установка компонент Dr.Web Enterprise Suite, завести учетную запись администратора, совпадающую по логину и паролю с учетной записью администратора компьютера, с которого производится установка.

🔘 Сканер сети		×
C 🗶 🖹 🕯		
6- 400 ACO A 407 /A	142 nouhilous demok lon	
🔤 💆 Установить D	Dr.Web® Enterprise Agent Alt-I	
🗧 🕖 Закрыть обоз	зреватель сети Ан-С	
192.168.1.207 (d	dhcp-lease-207)	
- 192.168.1.212 (d	thcp-lease-212) thcp-lease-215)	
102.100.112.10 (4	110p-10000-2 10y	
Сети	192.168.1.0/24	
Port	2 372 <u>*</u>	
Таймаут	2 *	
Ск	канирование завершено 1	42

5. После выбора станции, на которую будет производиться установка, необходимо указать путь к серверу Dr.Web Office Shield (по умолчанию 192.168.1.100), пути к файлам drwinst.exe и drwcsd.pub

(по умолчанию \\192.168.1.100\public\drwinst.exe и \\192.168.1.100\public\drwcsd.pub),

а также выбрать устанавливаемые компоненты.

🖲 Установка Dr.Web® Enterprise Agent				- 🗆 ×
	Настройки Dr.Web®	Network Installer		
	192.168.1.2		-	
Компьютеры			-	
Каталог установки				
Сервер	192.168.1.100		Q	
Открытый ключ	1192.168.1.100\publ	ic\drwcsd.pub		
Исполняемый файл	\\192.168.1.100\publi	ic\drwinst.exe		
Дополнительные параметры				
Детализация протокола	Отладка3		-	
🗹 Зарегистрировать установк	у в базе данных уста	новленных программ		
Установить		Сжатие		
I Сканер Dr. □ SpiDer Gua □ SpiDer Mail	Web® Ird® ®	● Нет ○ Возможн ○ Да	10	
Метод установки		Авторизация		
IV Windows Managemer □ Планировщик задани □ Переустановка	nt Instrumentation เห้ Windows	Пользователь Пароль		
		cite bas naboue		
			Далее 🕨	🗙 Закрыть



6. Для завершения установки компонентов **Dr.Web Enterprise Suite** необходимо внести станцию, на которой была проведена установка в число разрешенных и дождаться ее перезагрузки.

С С	1.100:2371, 02'05 - Dr. Webg Enterprise Cor істрирование Помощь 🔅 🖏 🔃 🔝 ዂ	isole			
Henogytectw.	денные станции	Создать гр Создать ст Все сетевь Сортирг Скрыты Иленств Лаказы	Ничего не выбрано уппу анцию не инстапляции ово всех группы о во всех группак рикаторы станций вать описания		<u>×</u>
Оставлять скр	рытым		1	100	
2009/03/24 1	5:00:55.059 W2K3FF		tcp/192.168.1.206:1029	Windows 200	3 Enterprise Edit
	Разрешить и установить Everyone Разрешить и установить группу Отказать	E.			
-	Разрешить доступ всем и установ Разрешить всем и установить груп Отказать всем	ить Everyone nny			1 Хакрыть
	92.168.1.100:2371 1 🚺 Неподтвержденя	1bl.m			EN « 🛎 🕅

## Вариант 2.

## Установка с использованием дистрибутивов компонентов Dr.Web Enterprise Suite

1. Необходимо открыть папку на Dr.Web Office Shield, содержащую файлы, необходимые для установки компонентов Dr.Web Enterprise Suite. Адрес папки по умолчанию – \\192.168.1.100\public

Внимание! После настройки Dr.Web Office Shield данный адрес может измениться.

		7 Type the name of a program, folder Internet resource, and Windows wi	document, or open it for you.
Open:   M192.168.1.100\public     OK   Cancel   Browse	Open:	n: M192,168,1,100\public OK Cance	▼ <u>B</u> rowse



2. Из открывшейся папки необходимо скопировать на рабочий стол либо в иное место на локальном компьютере файлы drwinst.exe и drwcsd.pub.

2	Computer Disk_C		
₩	Public on APPLIANCE (192.168.1.100)   Ele Edit View Favorites Tools Help   Back Image: Construction of the state of the	drwinst.exe	drwcsd.pub
	7 objects 64,2 MB 💕 Internet //		

3. Для установки компонентов **Dr.Web Enterprise Suite** на рабочую станцию или файловый сервер Windows необходимо запустить файл drwinst.exe с указанием пути к серверу **Dr.Web Office Shield**.



4. Свидетельством удачного завершения установки является появление значка в трее.





5. Для завершения установки компонентов **Dr.Web Enterprise Suite** необходимо внести станцию, на которой была проведена установка в число разрешенных.



6. Для завершения процесса установки необходимо будет перезагрузить станцию, на которой была проведена установка





© ООО «Доктор Веб», 2003-2009

125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл.2, корп. 12а Телефон: +7 (495) 789-45-87 (многоканальный) Факс: +7 (495) 789-45-97 www.drweb.com www.freedrweb.com www.av-desk.com